Przekierowanie portów na NetiaSpot na przykładzie GuildFTPd.

Konfiguracja przykładowego serwera FTP

Na potrzeby serwera FTP użyty program freeware GuildFTPd.

Konfiguracja zamyka się w kilku krokach. Pierwszym jest utworzenie nowej grupy i użytkownika.



Następnie dodania folderu, który będzie widoczny dla tego użytkownika jak również należy nadać konkretne prawa odczytu/zapisu/etc.



Następnie konieczne jest ustawienie naszego serwera w trybie Passive z ustawieniem adresu IP, który mamy na NetiaSpocie po stronie WAN oraz portów, których ma używać serwer dla transportu plików.

General Server Advanced settings		Auto Ban DDB	E
lote: You must restart serv	er fully afte	changing the NIC	setting
NIC: List IP's	99	All Incoming	
Buffersize - Send:	16384	Receive: 1638	4
Allow FXP / Bounce a Passive mode	ttack: 🔽 Ir	ncoming 💟 Outgo	oing
Enable \ Disable:	Custom IF	Detect	
IP Address \ Hostna	me test.h	opto.org	
Port range:	20000	to 20200	4 T

Serwer działa na standardowym porcie TCP 21 za NATem (już w sieci lokalnej). Po stronie WAN serwer FTP działa na porcie 221. Kierujemy więc ruch przychodzący na port 221 na port 21 do sieci lokalnej.

Po zalogowaniu na NetiaSpot <u>https://netiaspot.home</u> wchodzimy w konfigurację **Usługi -> Zapora sieciowa -> Przekierowanie portu**

Nową regułę dodajemy klikając PLUS.

Następnie wpisujemy adres IP naszego serwera FTP w sieci lokalnej (192.168.1.2), dodajemy protokół definiowany przez użytkownika - TCP: Port źródłowy **Dowolny**, Port docelowy **221**.

Nazywamy Usługę jako np. FTP i klikamy OK.

Kierujemy tą regułę na port **21**. Harmonogram według uznania.

Ostatecznie wygląda konfiguracja jak poniżej:

Host lokalny				
appen no n	Nazwa		Adres	Działanie
Obiekt sieci		192.168.1.2		78
Protokół				
); }:	Nazwa		Porty	Działanie
FTP		TCP Dowolny -> 221		N 🗱
Dodaj				- 555
Przekaż na port:			Określ	

Przy takich ustawieniach już można się na serwer zalogować, jednak nie wyświetli się żaden folder po zalogowaniu.

Należy dodać jeszcze jedną regułę do przekierowania.

Zakres portów jakie są użyte w konfiguracji serwera FTP należy przekierować na te same porty w sieci lokalnej (w trybie Passive połączenie nawiązuje klient).

Według domyślnej konfiguracji serwera FTP użyty jest zakres portów od 20000 do 20200 TCP i tak wygląda konfiguracja.

Pomagam.net

fost lokainy							
Obiekt sieci	Nazwa	192.168.1.2	Adres	Działanie			
Protokół							
FTP transport	Nazwa	TCP Dowolny -> 20000-20200	Porty	Działanie			
[

Po uaktywnieniu tej reguły można już poprawnie zalogować się na serwer i pobierać/wysyłać pliki.

Dziękuję, Miłosz 🙂